ELECTRONIC ARTS®

cd rom Classics

# ADDENDUM AUX PROBLÈMES TECHNIQUES

## Syndicate Plus Classics

**En cas de blocages aléatoires, de messages d'erreur ou si le jeu redémarre sous DOS**

**Les utilisateurs de Windows 95** doivent suivre les instructions indiquées dans la brochure Windows 95 qui se trouve à l'intérieur de la boîte de jeu. Elles expliquent comment créer une icône en mode MS-DOS sur le bureau. Lorsque cette icône est créée, double-cliquez dessus pour fermer Windows 95 pendant un certain temps. L'ordinateur va ensuite redémarrer en mode MS DOS. Réinstallez le jeu et jouez en suivant les instructions DOS contenues dans le manuel. Si vous souhaitez retourner sous Windows 95 après le jeu, retournez au DOS et tapez **EXIT** <entrée> à l'invite du DOS. Windows 95 redémarre.

**Les utilisateurs de DOS 6.xx** devront créer une disquette système selon les instructions contenues dans le manuel. Vérifiez que vous ajoutez uniquement les lignes spécifiées.

Assurez-vous que vous n'utilisez pas EMM386, QEMM, SMARTDRIVE ou tout autre utilitaire de compression de disque comme Double-Space, STACKER, tout autre gestionnaire de périphérique ou programmes TSR qui ne sont pas recommandés dans le manuel (reportez-vous aux instructions pour la création d'une disquette système sous DOS). Si votre disque dur est compressé, il faudra créer une partition non compressée et lui assigner une nouvelle lettre de lecteur. Vous trouverez tous les détails de cette procédure dans le manuel de l'utilisateur MS-DOS.

**Des problèmes avec la souris ?**

Le jeu est compatible avec de nombreux gestionnaires de souris. Cependant, si le curseur de la souris ne se déplace pas, ne fonctionne pas dans la totalité de l'écran, se bloque ou tout autre problème, il se peut que le gestionnaire ne soit pas compatible avec le jeu. Si tel est le cas, vous devrez vous procurer un véritable gestionnaire Microsoft version 8.2 ou ultérieure. Vous pouvez l'obtenir auprès de Microsoft ou bien de votre revendeur PC.

**Des problèmes audio ?**

Assurez-vous que toutes les lignes son sont présentes dans votre fichier Autoexec.bat, c'est à dire Set Sound, Set Blaster etc. Si vous utilisez une carte 100% compatible Sound Blaster (c'est à dire Multi Media Pro 16, Sound Galaxy etc.), vous aurez peut-être à rajouter dans le fichier Autoexec.bat un utilitaire d'émulation de la carte Soundblaster propre à votre carte son comme par exemple SetMode, Sndinit etc. Reportez-vous à la documentation de votre carte son pour obtenir plus de détails.
Vous pourrez aussi résoudre certains problèmes en sélectionnant IRQ 7 au lieu de IRQ 5 dans le menu de configuration de la carte son lorsque vous installez le jeu.

Si vous avez une véritable Sound Blaster 16, vous pouvez lancer le jeu à partir du répertoire SB16 sur le CD pour obtenir un meilleur son.

**"Error: Insufficient disk space"**
**(Erreur : Espace Disque Dur Insuffisant)**

Le jeu nécessite au moins 12 Mo d'espace disponible sur le disque dur. Lancez scandisk et défragmentez votre disque dur pour libérer de la mémoire.

**Les pays que j'ai conquis ne cessent de se révolter.**

Les impôts doivent être trop élévés. Le taux d'imposition à ne pas dépasser se situe entre 25 et 30%.



Téléchargé sur
Le Vieux Manuel

WWW.MANUELS.ABANDONWARE-FRANCE.ORG