IMPORTANT - Veuillez lire ceci avant de jouer à Shannara

WINDOWS 95

Si vous avez des problèmes pour jouer à Shannara sous Windows 95, voici ce que vous pouvez faire:

1. Si vous avez des problèmes de vidéo ou de carte son, et que vous avez une configuration de mode DOS ou une disquette de boot DOS (et que vos gestionnaires de CD-ROM, souris et carte son sont chargés correctement), sélectionnez ARRETER sous le menu DEMARRER et sélectionnez REDEMARRER L'ORDINATEUR EN MODE MS-DOS. Installez et lancez Shannara comme un jeu DOS.

2. Vérifiez les options de configuration Windows pour votre carte son et le CD-ROM. Si vous avez laissé Windows 95 détecter automatiquement votre matériel pendant l'installation, il est possible qu'il n'ait pas fait les bonnes sélections.

3. Si vous ne pouvez lancer le jeu en mode DOS et que vous avez encore des problèmes, veuillez contacter le service clientèle au numéro indiqué dans le manuel.

UTILISATEURS POSSEDANT 8 MO DE RAM

Si vous avez 8 Mo de RAM, vérifiez que vous disposez de la quantité maximum de mémoire quand vous commencez à jouer. Si vous êtes sous Windows 95, assurez-vous qu'aucune autre application n'est lancée, et réduisez la quantité de mémoire utilisée dans l'antémémoire du CD-ROM (sous "Poste de travail", cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Performances", puis sur "Système de fichiers" et enfin sur la tabulation "CD-ROM"). Si vous êtes dans DOS, utilisez la commande MEM pour vérifier que vous avez au moins 6 Mo de mémoire paginée libre.

UTILISATEURS POSSEDANT 4 MO DE RAM

Si vous avez 4 Mo de RAM, vérifiez que vous avez au moins 500 Ko de mémoire conventionnelle et 3 Mo de mémoire paginée disponible pour le jeu. De même, si votre ordinateur fonctionne avec une configuration utilisant 4 Mo, utilisez l'option VOLUME de la barre de commande pour désactiver le SON. Cela désactivera les effets sonores ambiants, qui nécessitent énormément de mémoire.

Téléchargé sur
Le Vieux Manuel

WWW.MANUELS.ABANDONWARE-FRANCE.ORG